

# Zoom 音質設定の手引き

— 千住だじゃれ音楽祭に参加しよう！ —

# はじめに

千住だじゃれ音楽祭では、ビデオ通話アプリ「Zoom」を用いて音楽セッションを行っています。ぜひ、アプリをインストールしてご参加ください！（すでにアプリをお持ちの方は、**最新のバージョン**にアップデートできているかご確認ください。）

事前に音質設定をしていただくと、よりお楽しみいただけます。OSや機種によって、設定方法が異なりますのでご自身の端末を確認の上、マニュアルをご参照ください。

Zoom以外での参加方法も検討中です。随時お知らせいたします。

※今後、アップデートのたびに仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

## 目次

- 0. Zoomのダウンロード(P.3)
- 1. PC(Mac / Windows)の音質設定 ※旧バージョン(P.4~7)
- 2. PC(Mac / Windows)の音質設定 ※新バージョン(P.8~11)
- 3. iPad(タブレット)の音質設定(P.12~15)
- 4. iPhone(携帯電話)の音質設定(P.16~18)
- 5. Android(携帯電話)の音質設定(P.19~21)
- 6. おわりに(P.22)

# 0. Zoomのダウンロード

Zoomの公式ウェブ (<https://zoom.us/>) から

- ①「ダウンロード」項目(一番下側)にある「ミーティングクライアント」をクリック
- ②「ミーティング用Zoomクライアント」をクリックしダウンロード、必要事項を入力 ([https://zoom.us/download#client\\_4meeting](https://zoom.us/download#client_4meeting))



PCの場合



スマホの場合



# 1. PC (Mac / Windows) の音質設定 ※旧バージョン



① Zoomのアプリケーションをひらく

② 歯車のマーク(設定)をクリック

※オーディオ機器(音声タイプ)の選択画面が出た際には、「電話」ではなく「コンピューター音声」を選択してください。

# 1. PC (Mac / Windows) の音質設定 ※旧バージョン

①「オーディオ」のタブをひらく

設定

Speaker スピーカーのテスト 内蔵出力 (内蔵スピーカー)

出力レベル: ②「マイク音量を自動調整します」の  
出力音量: チェックマークを外す (空欄)

Microphone マイクのテスト 内蔵マイク (内蔵マイク)

入力レベル:  マイク音量を自動調整します

別のオーディオデバイスを使用して、着信音を鳴らします

- ✓ 会議に参加するときにオーディオをコンピュータで作動させる
- ✓ ミーティングに参加時、マイクをミュートにする
- ✓ スペースキーを長押しして、一時的に自分をミュート解除できます

③「詳細」ボタンをクリック

詳細

# 1. PC (Mac / Windows) の音質設定 ※旧バージョン

設定

設定完了！

一般

ビデオ

オーディオ

画面を共有

チャット

バーチャル背景

レコーディング

プロフィール

統計情報

フィードバック

キーボードショートカ…

接近性

< 戻る

インミューティングオプションをマイクから"オリジナルサウンドを有効にする"に表示

オーディオ処理 デフォルトをリストア

連続的な背景雑音の抑制 ? 無効化

断続的な背景雑音の抑制 ? 無効化

エコー除去 自動

「連続的な背景雑音の抑制」と、「断続的な背景雑音の抑制」を無効化に設定する

# 1. PC (Mac / Windows) の音質設定 ※旧バージョン

※ 設定する前に  
「ミーティング」が始まったら

マイク  
システムと同じ  
✓ 内蔵マイク (内蔵マイク)  
Soundflower (2ch)  
Soundflower (64ch)

スピーカー  
システムと同じ  
✓ 内蔵出力 (内蔵スピーカー)  
Soundflower (2ch)  
Soundflower (64ch)

スピーカー&マイクをテストする...  
電話のオーディオに切り替える...  
コンピューターのオーディオから退出

オーディオ設定...

マイクマークの横にある「^」をクリックし、「オーディオ設定」を押すと、本マニュアル page.5の画面へ

ミュート解除 ビデオの停止 セキュリティ 参加者 1 チャット 画面を共有 レコーディング 字幕 反応 詳細 終了

## 2. PC (Mac / Windows) の音質設定 ※新バージョン



① Zoomのアプリケーションをひらく


② 歯車のマーク(設定)をクリック

※オーディオ機器(音声タイプ)の選択画面が出た際には、「電話」ではなく「コンピューター音声」を選択してください。



## 2. PC (Mac / Windows) の音質設定 ※新バージョン

③「オーディオ」のタブをひらく



⑥「詳細」をクリック

詳細

設定

### Speaker

スピーカーのテスト 内蔵出力 (内蔵スピーカー)

出力レベル:

出力音量:

別のオーディオデバイスを使用して、着信音を鳴らします

### Microphone

マイクのテスト 内蔵マイク (内蔵マイク)

入力レベル:

入力音量:

マイク音量を自動調整します

背景雑音を抑制 低

音楽を最適化するには、デフォルトのノイズ抑制レベル (低) を選択します

ミーティングへの接続時に、自動的にコンピュータのオーディオをミュート


ミーティング参加時にマイクをミュートに設定

'スペースキー'を長押しして、一時的にミュートを解除

④「マイク音量を自動調整します」の  
チェックマークを外す (空欄)

⑤「背景雑音を抑制」の右側『 V 』をクリックし、  
「低」を選択

## 2. PC (Mac / Windows) の音質設定 ※新バージョン



⑦「エコー除去」の右側『 V 』をクリックし、「自動」を選択

⑧「インミーティングオプションをマイクから"オリジナルサウンドを有効にする"に表示」にチェック

⑨「エコー除去を無効にする」にチェック

高忠実度音楽モードは、CPUに余裕があればチェック  
(もしも動作が重くなったり、音声・動画が途切れやすくなったらチェックをはずす)

設定完了!

## 2. PC (Mac / Windows) の音質設定 ※新バージョン

※ 設定する前に  
「ミーティング」が始まったら

マイク  
システムと同じ  
✓ 内蔵マイク (内蔵マイク)  
Soundflower (2ch)  
Soundflower (64ch)

スピーカー  
システムと同じ  
✓ 内蔵出力 (内蔵スピーカー)  
Soundflower (2ch)  
Soundflower (64ch)

スピーカー&マイクをテストする...  
電話のオーディオに切り替える...  
コンピューターのオーディオから退出

オーディオ設定...

マイクマークの横にある「^」をクリックし、「オーディオ設定」を押すと、本マニュアル page.9の画面へ

ミュート解除 ビデオの停止 セキュリティ 参加者 1 チャット 画面を共有 レコーディング 字幕 反応 詳細 終了


### 3. iPad(タブレット)の音質設定



※オーディオ機器(音声タイプ)の選択画面が出た際には、「電話」ではなく「コンピューター音声」を選択してください。




新規ミーティング



参加



スケジュール



画面の共有

① Zoomのアプリケーションをひらく

② 歯車のマーク(設定)をタップ

### 3. iPad(タブレット)の音質設定




### 3. iPad(タブレット)の音質設定



設定完了！

### 3. iPad(タブレット)の音質設定



## 4. iPhone(携帯電話)の音質設定




- ① Zoomのアプリケーションをひらく
- ② 歯車のマーク(設定)をタップ

※オーディオ機器(音声タイプ)の 選択画面が出た際には、「電話」ではなく「コンピューター音声」を選択してください。





## 4. iPhone(携帯電話)の音質設定




④ 下方にスクロールし、「オリジナル音声を使用」をON(緑色)にする

設定完了!

## 4. iPhone(携帯電話)の音質設定

※ 設定する前に  
「ミーティング」が始まったら



画面右上の「退出」をタップし、一旦、会議から退出→本マニュアル page.16の画面へ

## 5. Android(携帯電話)の音質設定



③「ミーティング」をタップ

① Zoomのアプリケーションをひらく

② 歯車のマーク(設定)をタップ

※オーディオ機器(音声タイプ)の 選択画面が出た際には、「電話」ではなく「コンピューター音声」を選択してください。

## 5. Android(携帯電話)の音質設定




④ 下方にスクロールし、「オリジナルの音声を使用」をON(緑色)にする

設定完了！

## 5. Android(携帯電話)の音質設定

※ 設定する前に  
「ミーティング」が始まったら



画面右上の「退出」をタップし、一旦、会議 から  
退出→本マニュアル page.19の画面へ

## 6. おわりに

「千住だじゃれ音楽祭」のイベント・活動について、詳しい情報はメールニュースやFacebookページなどでお知らせします。  
登録・フォローがお済みでない方はぜひ、こちらから↓

▶ [メールニュース](#)

▶ [Facebookページ](#)